

8.1 Configurazione casella PEC su client di posta

Di seguito i parametri da utilizzare per la configurazione di caselle PEC Aruba su un qualunque client di posta. Nel dettaglio:

- **POP3:** Permette di trasferire i messaggi dal server di posta al proprio PC. La configurazione di default cancella i messaggi dal server;
- **IMAP:** Consente di gestire i messaggi mantenendoli sul server fino a quando non si decide di eliminarli.

Parametri di configurazione per le caselle PEC su Dominio

POP 3

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome Completo: Mario Rossi

Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata
(es: **nomecasella@pec.nomedominio.xxx**)

Tipo di Protocollo: POP3

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (POP3): pop3s.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta certificata
(es: **nomecasella@pec.nomedominio.xxx**)

Password: la password assegnata alla casella

Usa SSL: Attiva

Autenticazione: Password

Porta del server di posta in entrata (POP3):
995

Host del server di posta in entrata:
pop3s.pec.aruba.it

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Nome Completo: Mario Rossi

Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata
(es: **nomecasella@pec.nomedominio.xxx**)

Porta del server di posta in uscita (SMTP):
465

Host del server di posta in uscita:
smtps.pec.aruba.it

IMAP

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome Completo: Mario Rossi

Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata
(es: **nomecasella@pec.nomedominio.xxx**)

Tipo di Protocollo: IMAP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (IMAP): imaps.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta certificata
(es: **nomecasella@pec.nomedominio.xxx**)

Password: la password assegnata alla casella

Usa SSL: Attiva

Autenticazione: Password

Porta del server di posta in entrata (IMAP):
993

Host del server di posta in entrata:
imaps.pec.aruba.it

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Nome Completo: Mario Rossi

Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata
(es: **nomecasella@pec.nomedominio.xxx**)

Porta del server di posta in uscita (SMTP):
465

Host del server di posta in uscita:
smtps.pec.aruba.it

Parametri di configurazione per le caselle PEC Singole

POP 3

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome Completo: Mario Rossi
Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)
Tipo di Protocollo: POP3

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (POP3): pop3s.pec.aruba.it
Nome account: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)
Password: la password assegnata alla casella
Usa SSL: Attiva
Autenticazione: Password
Porta del server di posta in entrata (POP3): 995
Host del server di posta in entrata: pop3s.pec.aruba.it

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Nome Completo: Mario Rossi
Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)
Porta del server di posta in uscita (SMTP): 465
Host del server di posta in uscita: smtps.pec.aruba.it

IMAP

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome Completo: Mario Rossi
Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)
Tipo di Protocollo: IMAP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (IMAP): imaps.pec.aruba.it
Nome account: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)
Password: la password assegnata alla casella
Usa SSL: Attiva
Autenticazione: Password
Porta del server di posta in entrata (IMAP): 993
Host del server di posta in entrata: imaps.pec.aruba.it

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Nome Completo: Mario Rossi
Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)
Porta del server di posta in uscita (SMTP): 465
Host del server di posta in uscita: smtps.pec.aruba.it

8.2 Configurazione casella PEC su dispositivi mobile

Di seguito i **parametri da utilizzare per la configurazione di caselle PEC Aruba su dispositivo mobile**. Nel dettaglio:

- **POP3**: Permette di trasferire i messaggi dal server di posta al proprio PC. La configurazione di default cancella i messaggi dal server;
- **IMAP**: Consente di gestire i messaggi mantenendoli sul server fino a quando non si decide di eliminarli.

Parametri di configurazione per le caselle PEC su Dominio

Dispositivi IOS e Android:

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Mario Rossi

Email: indirizzo di posta certificata (es: nomecasella@pec.nomedominio.xxx)

Password: la password assegnata alla casella

Tipo di Account: POP3

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (POP3): pop3s.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta certificata (es: nomecasella@pec.nomedominio.xxx)

Password: la password assegnata alla casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 995

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Posta in uscita(SMTP): smtps.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta (es: nomecasella@pec.nomedominio.xxx)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Dispositivi Windows Phone:

IMPOSTAZIONI SERVER

Tipo di Account: POP3

Nome Utente/Email: indirizzo di posta certificata (es: nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password assegnata alla casella

Server della posta in arrivo: pop3s.pec.aruba.it

Server della posta in uscita (SMTP): smtps.pec.aruba.it

Spuntare attive le seguenti opzioni:

Il server di posta in uscita richiede l'autenticazione.

Usa le stesse credenziali per inviare email.

Richiedi SSL per posta in arrivo (opzione presente in impostazioni avanzate).

Richiedi SSL per posta in uscita (opzione presente in impostazioni avanzate).

Parametri di configurazione POP3 per le caselle PEC Singole

Dispositivi IOS e Android:

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Mario Rossi

Email: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)

Password: la password assegnata alla casella

Tipo di Account: POP3

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (POP3): pop3s.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)

Password: la password assegnata alla casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 995

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Posta in uscita(SMTP): smtps.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Dispositivi Windows Phone:

IMPOSTAZIONI SERVER

Tipo di Account: POP3

Nome Utente/Email: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)

Password: la password assegnata alla casella

Server della posta in arrivo: pop3s.pec.aruba.it

Server della posta in uscita (SMTP): smtps.pec.aruba.it

Spuntare attive le seguenti opzioni:

Il server di posta in uscita richiede l'autenticazione.

Usa le stesse credenziali per inviare email.

Richiedi SSL per posta in arrivo (opzione presente in impostazioni avanzate).

Richiedi SSL per posta in uscita (opzione presente in impostazioni avanzate).

Parametri di configurazione IMAP per le caselle PEC su Dominio

Dispositivi IOS e Android:

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Mario Rossi

Email: indirizzo di posta certificata (es: nomecasella@pec.nomedominio.xxx)

Password: la password assegnata alla casella

Tipo di Account: IMAP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (IMAP): imaps.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta certificata (es: nomecasella@pec.nomedominio.xxx)

Password: la password assegnata alla casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 993

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Posta in uscita(SMTP): smtps.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta (es: nomecasella@pec.nomedominio.xxx)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Dispositivi Windows Phone:

IMPOSTAZIONI SERVER

Tipo di Account: IMAP

Nome Utente/Email: indirizzo di posta certificata (es: nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password assegnata alla casella

Server della posta in arrivo: imaps.pec.aruba.it

Server della posta in uscita (SMTP): smtps.pec.aruba.it

Spuntare attive le seguenti opzioni:

Il server di posta in uscita richiede l'autenticazione.

Usa le stesse credenziali per inviare email.

Richiedi SSL per posta in arrivo (opzione presente in impostazioni avanzate).

Richiedi SSL per posta in uscita (opzione presente in impostazioni avanzate).

Parametri di configurazione IMAP per le caselle PEC Singole

Dispositivi IOS e Android:

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

Nome: Mario Rossi

Email: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)

Password: la password assegnata alla casella

Tipo di Account: IMAP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (IMAP): imaps.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)

Password: la password assegnata alla casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 993

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Posta in uscita(SMTP): smtps.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva (IOS) -Tipo di protezione: Accetta tutti i certificati (Android)

Autenticazione: Password

Porta Server: 465

Dispositivi Windows Phone:

IMPOSTAZIONI SERVER

Tipo di Account: IMAP

Nome Utente/Email: indirizzo di posta certificata (es: @pec.it, @pec.cloud, @arubapec.it, @mypec.eu, @gigapec.it, @casellapec.com, @pecditta.com)

Password: la password assegnata alla casella

Server della posta in arrivo: imaps.pec.aruba.it

Server della posta in uscita (SMTP): smtps.pec.aruba.it

Spuntare attive le seguenti opzioni:

Il server di posta in uscita richiede l'autenticazione.

Usa le stesse credenziali per inviare email.

Richiedi SSL per posta in arrivo (opzione presente in impostazioni avanzate).

Richiedi SSL per posta in uscita (opzione presente in impostazioni avanzate).

Per inserire tali parametri sul dispositivo mobile, si rimanda alle Guide specifiche del produttore:

IOS Android Windows Phone